
	<p>Excel4JPK</p> <p>Instalacja produktu</p>	
	<p>Wersja: 2017-07-03 (1.0/003)</p>	

## Spis treści

1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK .....	2
1.1. Kroki instalacji .....	2
2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT .....	4
3. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji przycisku pobrania danych z pliku .....	5
4. Uprawnienia .....	6
5. Więcej informacji .....	6

## 1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK

ID PRODUKTU (duże litery, max 9 znaków):	Excel4JPK
Nazwa produktu	Excel4JPK – Wczytywanie plików Excel/tekstowych do JPK

Excel4JPK rozszerza funkcjonalność podstawowego pakietu JPK (przygotowanie plików JPK). Excel4JPK pozwala na dołączanie dodatkowych danych wczytywanych dostarczanych w formie plików do sprawozdań JPK. Produkt BCC został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /BCC/JPF.

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPF	JPK – Excel4JPK
/BCC/JPFC	JPK – Excel4JPK - konfiguracja

### 1.1. Kroki instalacji

#### Krok 1. Wgranie plików transportowych na system SAP

Warunki wstępne

**Produkt Excel4JPK wymaga wcześniejszej instalacji produktu JPK pakiet podstawowy w wersji co najmniej 2.8. Instalacja Excel4JPK dla wersji wcześniejszych nie jest możliwa:**

Pliki instalacyjne do wgrania **tylko do wersji JPK 2.8 (aktywacja integracji, NIE WGRYWAĆ do wersji 2.9 lub wyższej, gdzie integracja jest już aktywna):**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: <b>Workbench</b> 911059 – Aktywacja Excel4JPK po stronie JPK (2.8)  Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: <b>Nadpisanie oryginałów</b> <b>Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.</b>	Transporty zawierają obiekty: Pakiet            R3TR    DEVC    /BCC/JPK

Pliki instalacyjne do wgrania **dla wszystkich wersji pakietu podstawowego JPK**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: <b>Workbench</b> 910824 – Rozwiązanie Excel4JPK 911043 – Excel4JPK solution Update 003  <b>Konfiguracja</b> 910753 – Włączenie Excel4JPK po stronie JPK 910827 – Konfiguracja Excel4JPK  Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: <b>Nadpisanie oryginałów</b> <b>Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.</b>	Transporty zawierają obiekty: Pakiet            R3TR    DEVC    /BCC/JPF Pakiet            R3TR    DEVC    /BCC/FILE

Kroki instalacji:

1. Wgraj żądania transportu o numerach podanych w powyższej tabeli (kolumna akcja). Transporty znajdują się w plikach instalacyjnych.
2. Sprawdzenie/zmiana ustawień konfiguracyjnych dotyczących struktur plików VAT (należy przestawić ręcznie jeśli klient korzysta z dwóch struktur - pozycje i nagłówki; patrz kolejne rozdziały)
3. Sprawdzenie/dostosowanie parameterów konfiguracji odpowiedzialnych za wyświetlanie przycisku pobrania danych z pliku ręcznie do JPK
4. Utwórz i przypisz role Z\_JPF\_USER i Z\_JPF\_ADMIN (lub ich kopie) do użytkowników, którzy mają wykorzystywać rozwiązanie (patrz kolejne rozdziały).


Rozwiązanie Excel4JPK jest gotowe. Wczytywanie plików odbywa się poprzez transakcję /n/BCC/JPF (rola Z\_JPF\_USER). Użytkownicy z rolą Z\_JPF\_ADMIN sami mogą dokonać drobnych konfiguracji rozwiązania w transakcji /n/BCC/JPFC.

## 2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT

Produkt podstawowy JPK od BCC wspiera dwa warianty struktur dla JPK w zakresie VAT:

- Strukturę danych: nagłówki osobno i pozycje osobno
- Strukturę danych, w której występują tylko dokumenty z podsumowaniami

Sprawdzić, który z wariantów jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie można w transakcji /n/BCC/JPKC.




Na wariant wskazuje klasa implementująca:

Wariant	Klasa implementująca
a. Osobno nagłówki i pozycje	/BCC/JPK_CL_VAT
b. Jedna struktura dla dokumentów (nagłówki)	/BCC/JPK_CL_VAT_DOC


Standardowo konfiguracja Excel4JPK ustawiona jest tak, jakby klient wykorzystywał wariant b) z jedną strukturą plików. Jeśli klient wykorzystuje wariant a) należy konfigurację dostosować.

Dostosowanie konfiguracji w przypadku stosowania wariantu a) odbywa się w transakcji /n/BCC/JPKC:

Krok 1. Przekształcenie aktywacji definicji plików (włączenie dla VAT01 i VAT02, wyłączenie VAT03)




Krok 2. Włączenie właściwych reguł walidacji (włączenie FIV001 i FIV002, wyłączenie FIV003)



### 3. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji przycisku pobrania danych z pliku

Produkt jest dostarczony z konfiguracją zawierającą **wyłączony** przycisk importu danych z pliku. Wyłączenie przycisku jest ustawione w konfiguracji za pomocą parametru JPK\_OK:



Przycisk może i **powinien zostać włączony dla poszczególnych struktur JPK** za pomocą następujących parametrów konfiguracyjnych:

VAT_OK	JPK_VAT - OK_CODE function activation
MAG_OK	JPK_MAG - OK_CODE function activation
FA_OK	JPK_FA - OK_CODE function activation
KR_OK	JPK_KR - OK_CODE function activation
WB_OK	JPK_WB - OK_CODE function activation

Należy **dodać wpis z wartością FILE\_JPK** do powyższych parametrów. Przykład dla JPK\_VAT jest pokazany poniżej.

Parameter values		
P.wyb.	ItmNo.	Value
VAT_OK	1	MERGE_JPK
VAT_OK	2	ASSIGN_JPK
VAT_OK	3	FILE_JPK


Ważne: Jeżeli parametr XXX\_OK nie występuje dla żądanej struktury JPK należy go dodać poprzez kopiowanie definicji parametru VAT\_OK.

!Par. wyb.

Definitions parameters	
!Opis par. wyb.	JPK_VAT - OK_CODE function activation
!Selection cat.	S
!Convers. Rout.	


## 4. Uprawnienia

Użytkownik transakcji wczytywania plików powinien posiadać następujące uprawnienia:



Uwaga! Należy dostosować jednostki gospodarcze dla uprawnienia do obiektu /BCC/JPK\_T.

Użytkownik zaawansowany transakcji wczytywania plików powinien mieć także dostęp do konfiguracji wczytywania plików (do transakcji /BCC/JPKFC). Przykładowa rola dla takiego użytkownika:



## 5. Więcej informacji

Więcej informacji o Excel4JPK można znaleźć w instrukcji użytkownika oraz na forum JPK by BCC:

<https://jpk.bcc.com.pl>